



Instalace programu DinaMilk

1. **důležité** - pro instalaci je potřeba být správce počítače, vypnout (dočasně) uživatelské řízení účtů a deaktivovat antivirovou ochranu
2. stažený soubor s instalací uložit do PC a rozzipovaný adresář s instalačními soubory otevřít
3. jako správce (pravým tlačítkem myši vybrat tuto volbu při najetí kurzorem na příslušný soubor) spustit podle označeného pořadí jednotlivé instalační součásti 01-04
4. soubor „01_Instalazione DinaMilk/ spustit a potvrdit „Ano“
5. otevřít: Tento počítač – Disk C - Installazione_DinaMilk - spustit (jako správce) soubor setup.exe
 - a. potvrdit kliknutím na tlačítko „OK“
 - b. kliknout na ikonu s PC
 - c. kliknout na tlačítko „Continua“
 - d. postupně klikat (podle potřeby) až do dokončení první části instalace na tlačítko „SI“ (odpověď na dotaz „Mantenere il file?“)
 - e. až se objeví zpráva „Installazione di Dinamilk completata“ kliknout na „OK“
6. vrátit se do rozzipovaného adresáře s instalačními soubory
 - a. spustit (jako správce) soubor AggiornamentoStampe.exe a potvrdit volbu „Ano“
 - b. kliknout na tlačítko „Next“
 - c. myší kliknout na volbu „Everyone“ a pak na tlačítko „Next“ (opakovaně podle potřeby)
 - d. kliknout na tlačítko „Close“
7. pokračovat v instalaci (jako správce) kliknutím na instalační soubor aktualizace programu Aggiorna_DinaMilk_NNN_dd mm yyyy.exe (NNN=verze programu, dd mm yyyy = datum aktualizace)
 - a. kliknout na tlačítko Ano
8. pokračovat v instalaci (jako správce) kliknutím na soubor DinaMilk Ottimizzazione English.exe
 - a. potvrdit Update Optimization (English) kliknutím na Ano
9. zkopírovat všechny soubory s instalačního adresáře (na ploše?) do adresáře C:\DinaMilk (Tento počítač – Disk C – Dinamilk)
10. otevřít adresář C:\Dinamilk (Tento počítač – Disk C – Dinamilk)
11. spustit (jako správce) postupně všechny registrační soubory programových knihoven (po proběhnutí se musí objevit zpráva o úspěšné instalaci knihovny)
12. vytvořit zástupce programu DinaMilk na ploše (pravým tlačítkem myši vybrat volbu „Odeslat – Plocha (vytvořit zástupce)
13. vytvořit zástupce programu LiveCare na ploše (pravým tlačítkem myši vybrat volbu „Odeslat – Plocha (vytvořit zástupce)
14. případně vytvořit zástupce manuálu programu DinaMilk na ploše (pravým tlačítkem myši vybrat volbu „Odeslat – Plocha (vytvořit zástupce)

Tím je instalace programu DinaMilk dokončena.

Pro vlastní aktivaci programu volejte na telefonní číslo: 724 666 001.

Softmatic, spol. s r.o.
PhDr. Miloš Vaněk